
Wie wird bei dem Router SMT G-3010 der reconnect

Geschrieben von Stuker2008 - 28.02.2008 14:41

Hallo erstmal,

also ich hätte gerne mal gewusst wie es denn mit reconnect beim SMT G-3010 aussieht ? Ich war schon in jedem Forum das Google mir ausspuckt! Habe es auch mit telnet versucht, aber damit dauert es genauso lange als wenn ich direkt in die Router konfiguration gehe und starte dort neu.

RouterControll unterstützt fast alle Router, nur diesen nicht, echt ärgerlich.

Es kann doch nicht sein das man den router komplett neu starten muß, da fällt ja auch das telefon dieser Ladezeit aus !

Könnt ihr mir weiter helfen ???

Bin für jeden Vorschlag dankbar !!!

:woohoo:

Aw: Wie wird bei dem Router SMT G-3010 der reconn

Geschrieben von desRätselsLösung - 23.08.2008 21:10

hi, im webmanagement unter Internet hast du unten die ADSL Einstellung, dort klickst du einfach auf speichern. ist zwar ein wenig eigenartig, aber es funktioniert, es dauert zumindest nicht so lange, wie ein Neustart und es wird nur das Internet neuverbunden und die Telefonleitung bleibt unberührt.

tja, wie das in JD oder CL mit dem LiveHeader verwurschtelt wird habe ich auch noch keine lösung. meldet euch mal, vielleicht habt ihr da me lösung. mfg

Aw: Wie wird bei dem Router SMT G-3010 der reconn

Geschrieben von Deruser - 18.02.2009 15:28

Das ganze geht auch per VBS script

```
"set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
```

```
sh.run "Telnet samsung.router 30023"
```

```
WScript.Sleep 600
```

```
sh.SendKeys "root"&vbcr
```

```
WScript.Sleep 500
```

```
sh.SendKeys "banana"&vbcr
```

```
WScript.Sleep 500
```

```
sh.SendKeys "kill `ps |grep pppoe1 |cut -f1 -d'r' |sed -n '1p`"&vbcr
```

```
Wscript.Sleep 1000
```

```
sh.SendKeys "pppd call pppoe1"&vbcr
```

```
Wscript.Sleep 500
```

```
sh.SendKeys "exit 0"&vbcr
```

```
Wscript.Sleep 500
```

```
sh.SendKeys "Quit"&vbcr"
```

Einfach in eine Textdatei kopieren, als vbs renamen und ab gehts!
